
Lilla ruha

- Munkafüzet -



Az IdaStyle szabásminták és munkafüzetek szerzői jogvédelem alatt állnak. Kizárólag a vásárlók számára, otthoni hobbivarrás céljára készültek, tilos sorozatgyártásra vagy bármilyen egyéb üzleti célra felhasználni, tilos megosztani, másolni, továbbadni.

1. Leírás

A Lilla ruha szövött anyagból készül. Karcsúsított, derékban szabott, a felsőrész princessz vonalú, a szoknyarész A-vonalú. A hátán rejtett cipzárral záródik.

Az A-modell hosszú, vállon ráncolt ujjal, a B-modell ujjatlan kivitelben készül. A C és D modell szoknyarésze nem gloknis, hanem bőséghajtásos.

2. Szükséges anyagok, kellékek, eszközök

Anyaga **szövött anyag,** pamut-, viszkóz-, PE- vagy kevert szálas szövet. Vékonyabb, de jó tartású, nem gyűrődő anyagból lesz legszebb a ruha. Kis mértékű keresztirányú rugalmasság nem baj, de nem feltétel. Kötött-hurkolt anyaghoz ez a szabásminta nem való.
A mintadarab poliészter Barbie szövetből készült.

- Az A modellhez 2,3 m anyag szükséges, 140 cm szélesből. (De irányított mintás anyagból 2,6 m kell.)
- A B,C,D modellhez 1,8 m anyag szükséges (irányított mintásból 2,1 m).
- 60 cm-es rejtett cipzár,
- rejtett cipzár varró talp,
- 4-szálas overlock gép vagy a háztartási varrógép cikcakk- vagy overlock-öltése,
- vékony ragasztós vetex az alátétekhez.

Minden jog fenntartva

3. Mérettáblázat

A táblázat a testméret adatokat tartalmazza.

Saját lemért méreteid alapján válaszd ki a neked leginkább megfelelő méretet. A legfontosabb adatok a mellbőség, derékbőség, eleje derékhossz és háta derékhossz.

Ennél a ruhánál lényeges adat a mell kosárméret is. A szabásminta kb C kosárméretre passzol leginkább (a mell alatti körméret és a mellbőség különbsége 16-18 cm).

C-nél kisebb és D-nél nagyobb kosárméretekre a ruha eleje mellrészt módosítani kell. (Javasolt először próba anyagból megvarrni.)

	34	36	38	40	42	44	46
testmagasság	168	168	168	168	168	168	168
mell kosárméret	C	C	C	C	C	C	C
mellbőség	80	84	88	92	96	100	104
derékbőség	62	66	70	74	78	82	86
csípőbőség	86	90	94	98	102	106	110
háta derékhossz	40,9	41	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
eleje derékhossza	44,1	44,5	44,9	45,3	45,7	46,3	46,9
hátszélesség	31	32	33	34	35	36	37
mellmélység	25	25,8	26,6	27,4	28,2	29,2	30,2
mellcsúcs táv.	17	17,8	18,6	19,4	20,2	21	21,8
vállszélesség	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13
normál ujja hossza	59,9	60	60,1	60,2	60,3	60,4	60,5

Minden jog fenntartva


4. A PDF-szabásminta használata

1. Először csak a letöltött pdf-dokumentum első oldalát nyomtasd ki, a nyomtató „valós méret” vagy „normál méret” beállításával. Ezen az oldalon van egy ellenőrző négyzet, mérd le mindkét irányban, ha pontosan 10 cm x 10 cm, csak akkor lesz jó méretű a szabásmintád.

2. Nyomtasd ki az összes oldalt.

3. A félkörös számozás szerint rendezd a lapokat sorokba és oszlopokba. A számok balról jobbra vízszintesen növekednek. Minden lapnak csak két oldalán vágd le a berajzolt szegélyt, a számozatlan széleket nem kell levágni. Az összeragasztáshoz 1-1 lapszél maradjon az illesztéseknél.

Például így:



4. Ragasztószalaggal ragaszd össze a lapokat, pontosan illesztve a szabásminta vonalait és a félkör-jeleket.

5. Ekkor berajzolhatod a lapon a javasolt varrásszélességeket, ha neked könnyebb úgy szabni.

6. Vágd ki a szabásminta elemeket.

A szabásminta összeállításához videós segítséget is találsz itt:
https://www.youtube.com/watch?v=eTV7t9oNZzU&t=26s

Minden jog fenntartva

5. Felfektetés, szabás, méretre alakítás

Az alábbi felfektetési rajzok a hosszában félbehajtott anyagszélességet mutatják.

Figyeljünk a szabásmintán jelölt szálirányra. A javasolt felfektetéstől el lehet térni, pl eltérő anyagszélesség, nyitott anyagból történő szabás esetén. **Ha irányított mintás vagy irányítottan fényes az anyag, akkor nem lehet a szoknyát fejjel lefelé szabni, így kb 30-40 cm-rel több anyagra lehet szükség.**

FIGYELEM! A SZABÁSMINTA NEM TARTALMAZ VARRÁSSZÉLESSÉGET.

Varrásszélesség:

- A varrás vonalakon mindenhol 1-1 cm varrásszélességet szabj az alkatrészekre (az alátétekre is), a nyakkör alátét hátközép vonalára pedig 2 cm-t.

- A háta középvonalon (felsőn, szoknyán, alátéten is) a cipzár miatt 2-2 cm-t,

- A felhajtási vonalakon (az alján és az ujja alján) pedig 3 cm-t.

Próbavarrás:
Ha a táblázattól nagyon eltérőek a méreteid, akkor próbavarrás javasolt.


Próba anyagból szabd ki a felsőrészt, ujja nélkül. Hagyj nagyobb varrásszélességeket a függőleges vonalakon, hogy tudd módosítani utólag. Állítsd össze próbára a felsőt, és ne a hátán, hanem egyik oldalán hagyd nyitva, próbáld fel. Végezd el a szükséges módosításokat, pl a mellrészen kisebbre veheted az íveket, ellenőrizd a derékvonal helyét.

Alakítás magas testalkatra:
8 cm magasság különbség esetén (176) 2 cm-rel rajzold lejjebb a derékvonalat, és 2 cm-rel a ruha ujja alját is. A szoknyarészt alul 3 cm-rel hosszabbítsd meg.

Alakítás alacsony testalkatra:
8 cm magasság különbség esetén (160) 2 cm-rel rajzold feljebb a derékvonalat és 2 cm rövidítés szükséges az ujja alján. A szoknya alját 3 cm-rel vedd rövidebbre.


IdaStyle
Minden jog fenntartva

A-modell felfektetési rajza:



IdaStyle
Minden jog fenntartva

B-modell felfektetési rajza:



IdaStyle
Minden jog fenntartva

5.1. Szabás

- 1 db eleje középrész
- 2 db eleje oldalrész
- 2 db háta középrész
- 2 db háta oldalrész
- 2 db ujja (A-modell)
- 1 db eleje nyakkör alátét A vagy B (vetexből is szabd ki)
- 2 db háta nyakkör alátét A vagy B (vetexből is szabd ki)
- 1 db szoknya eleje
- 2 db szoknya háta
- kb 2-3 cm széles, 2x 55 cm-es vetex csík a cipzár alá.

Ne felejtsd a szabásmintákon jelölt illesztési pontokat átjelölni az anyagra:

- a mellcsúcson és a hátán a középrész és oldalrész illesztési pontok,
- eleje és háta karöltőn az ujja- váll és a ráncolt szakasz illesztési pontok,
- ujja eleje – eleje karöltő illesztési pontja,
- ujja könyökvonal illesztési pontok,
- szoknya cipzárnyílás helye.



Minden jog fenntartva

6. Varrási útmutató

A varrási útmutató az A-modell (hosszú ujjú ruha) varrását mutatja be.

6.1.

Vasald fel a ragasztós közbélést (vetexet) az eleje és háta nyakkör alátétek hátoldalára.



Minden jog fenntartva

6.2.

Varrd össze az eleje középrészt az eleje oldalrészekkel az íves vonal mentén. Az illesztési pontokra figyelj, hogy ne nyúljon el az anyag. Varrás után csípd be kisollóval az íves szakaszokon az anyagot, és vasald le a varrásráhagyásokat az eleje középvonal felé.



Minden jog fenntartva

6.3.

Varrd össze a bal háta középrészt a bal háta oldalrésszel, majd a jobb hátát is ugyanúgy. A varrásszélességeket csípd be, vasald a háta közepe felé. Tisztázd el az eleje és háta kész varrásait, és külön-külön az eleje és háta oldalait és vállait.



Minden jog fenntartva

6.4.

Varrd össze a felsőrész oldalait és a vállakat.



Minden jog fenntartva

6.5.

Vasald szét az oldal- és a vállvarrásokat.



Minden jog fenntartva

6.6.

Tisztázd el a szoknyarészek oldalvonalát külön-külön. Varrd össze a szoknya két fél hátát, a cipzár nyílás kihagyásával. Hátközépen még ne tisztázd el az anyagot (mint én). Szebb lesz, ha a felsőrésszel együtt tisztázod később. Varrd össze a szoknya elejét és hátát mindkét oldalon. Vasald szét az oldalán a varrásszélességeket.



Minden jog fenntartva

6.7.

Tisztázd el az ujja két oldalát, külön-külön. Hajtsd félbe színével befelé a bal ujját és varrd össze. Ugyanígy varrd össze a jobb ujját is. Mindkét ujján vasald szét a varrásszélességet.



IdaStyle
Minden jog fenntartva

6.8.

Az ujja tetején a ráncolás jelölések közötti szakaszt ráncold be. Két sor egyenes varratot készíts 0,5 és 1,5 cm-re az anyag szélétől, nagy öltéssel, laza felső cérnával, elerősítés nélkül. Húzd meg a 2 szálat együtt, és ráncold be az anyagot a szükséges méretre. A felsőrész karöltőjén lévő illesztési pontokkal kell összemérni ezt a szakaszt.
Csomózd el a cérnák végét és oszd el a ráncokat egyenletesen.



Minden jog fenntartva

6.9.


A bal ujját helyezd el a bal karöltőben, színt színnel szemben. Az oldalvonalakat az ujja varráshoz, a vállát az ujja teteje ponthoz illeszd, a ráncolás illesztési pontokat is egymáshoz igazítva.



Minden jog fenntartva

6.10.

Az ujja felől varrd be az ujját a karöltőbe, a két ráncoló varrat között varrj (1 cm varrásszélességgel).



Minden jog fenntartva

6.11.

Az oldalak és az ujja varrások ráhagyása szétnyitva marad, ahogy korábban levasaltad. Varrd be a jobb ujját is a jobb karöltőbe, majd az ujja bevarrások vonalát tisztázd el körben. Vasald le a karöltőt, a ráhagyást a válla irányába vasald.



Minden jog fenntartva

6.12.

Az egyik ráncoló varrat a színoldalon is látszik, ezt bontsd ki, egy mozdulattal ki lehet húzni a laza cérnát.



Minden jog fenntartva

6.13.

Derékvonalon fektesd színt színnel szemben egymásra a felsőrészt a szoknyarésszel. Illeszd egymáshoz az eleje közepét és az oldalvarrásokat (ezeket már szétvasaltuk), gombostűzd össze, és varrd össze. Figyelj arra, hogy a szoknyán a cipzár nyílás két oldala azonos méretű legyen.
Tisztázd el a derékvonalat és vasald lefelé a ráhagyást.



Minden jog fenntartva

6.14.

Vasald rá a háta középvonalra mindkét oldalon a vetex csíkot és tisztázd el a vetexes széleket a nyakkörtől a szoknya aljáig. A 2 cm-es varrásszélességet (cipzár alátétet) vasald le végig a cipzár nyílás vonalán. És a szoknyarészen is vasald szét a varratot.



Minden jog fenntartva

6.15.


A cipzár alatti összevarrás végét még egyszer pár öltéssel megerősítheted a vetexen keresztül.



Minden jog fenntartva

6.16.

Gombostűzd fel a rejtett cipzárt a bal háta középvonalára (a vasalás vonalára). A rejtett cipzár varró talppal varrd fel, fentről lefelé.



Minden jog fenntartva

6.17.

Zárd össze a cipzárt és a jobb hátán is gombostűzd fel az alátétre (csak a behajtott rétegre), a nyakkörnél és a derékvonalnál pontosan illesztve. Kinyitva a cipzárt, varrd fel a jobb hátára is, fentről lefelé. Összehúzva a cipzárt, ellenőrizd, hogy pontosan varrtad be.



Minden jog fenntartva

6.18.

Varrd össze a vállvonalon az eleje és a háta nyakkör alátéteket. Nyisd szét a varratokat és tisztázd el a pánt külső szélét.



Minden jog fenntartva

6.19.

A két végén a ráhagyást befelé hajtva, körben gombostűzd fel a nyakkörre az alátét pántot, színt színnel szemben.



Minden jog fenntartva

6.20.

A cipzárt nyisd ki, és a cipzár alátétet hajtsd ki. Tegyél jelölést a két oldalra, hogy azonos magasságban tudd felvarrni.



Minden jog fenntartva

6.21.

A vállvarrások szétnyitva fekszenek, az alátéten és a ruhán is.



Minden jog fenntartva

6.22.


Az íves nyakkörön körben csípd be kisollóval a varrásszélességet. Az alátétet le is vághatod keskenyebbre.



Minden jog fenntartva

6.23.

Az alátét irányába hajtva a ráhagyást, az alátét színoldalán, a felvarrás vonala mellett 1 mm szélesen tűzd le körben az alátétet.



Minden jog fenntartva

6.24.

Így néz ki a tűzővarrás után az alátét.



Minden jog fenntartva

6.25.

Vasald le a nyakkört, az alátétet úgy hajtsd be, hogy semmi ne látsszon belőle a ruha színoldalán (1-2 mm-rel beljebb legyen).

Rejtett kézi öltéssel varrd le az alátét behajtott végeit a cipzár fogazata mellett.
Az alátétet pár öltéssel rögzítsd a ruha vállvarrás ráhagyásához is, mindkét vállán.



Minden jog fenntartva

6.26.

Tisztázd el a szoknya alját és az ujjak alját, majd vasald fel és gombostűzd a felhajtásokat. Kézi rejtett öltéssel varrd fel a szoknya és a ruha ujja alját is.



Minden jog fenntartva

6.27.

Befejezésképpen vasald ki a ruhát.



Örömteli varrást kívánok!

IdaStyle
Minden jog fenntartva